

日頃より弊社の商品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

スマホランチャー「AMEX-SL01/SL01a/SL02」をご愛用のお客様へご案内です。

## ■ 対象品番

AMEX-SL01、AMEX-SL01a、AMEX-SL02

## ■ 最新版CarbitLink(旧: EasyConnection)アプリについて

こちらはスマホランチャー本体に内蔵のミラーリング専用アプリに関するサポートになります。

Android 及び iPhoneのスマホ専用アプリではありません。

## ■ 対象のシリアルNo ※本体天面又は箱のラベルシールに記載

- ・AMEX-SL02 : S/N 22060001～22060303
- ・AMEX-SL01a: S/N 20120001～22031010
- ・AMEX-SL01 : 全て

## ■ 内容

- ・iPhoneの有線ミラーリングの接続手順がシンプルになりました。※iOSの有線接続に限定

### 最新バージョン/接続手順

- 1.本機の接続用アプリ立ち上げ
- 2.ケーブル接続で有線ミラーリング完了

※接続用アプリとは、CarbitLink(旧: EasyConnection)アプリです

### 従来/接続手順

- 1.本機の接続用アプリ立ち上げ
- 2.スマホの接続用アプリ立ち上げ
- 3.ケーブル接続で有線ミラーリング完了

## ■ アップデートに必要な物

- ・インターネット環境のあるパソコン
- ・初期化したUSBメモリ (ダウンロードしたデータが入る容量の物/フォーマット処理済みの物)

## ■ バージョン名について

アップデート後に新バージョン名となります。

新バージョン名: AMEX-SL01/SL01a/SL02 [TW12[2412].6.9-ad0ec04ea]

旧バージョン名: AMEX-SL02 [TW12[2412].6.5.2-52760c582]

AMEX-SL01/SL01a [TW12[2412].6.4.2-010edad]

[TW12[2412].6.4.2-13f3bad]

[TW12[2412].6.5.2-52760c582]

# バージョン確認の方法

CarbitLink(旧:EasyConnection)アプリを開き下記の手順でタッチすると、バージョンが表示されます。

1




※CarbitLink (旧:EasyConnection) アプリは、本機のバージョンによりアプリ名の表記が異なります。  
旧表記: EasyConnection、新表記: ミラーリング


2



3



4



5



# アップデートの実手順

準備: USBメモリ (ダウンロードしたデータが入る容量の物 / フォーマット処理済みの物)

## 1 事前準備

1. パソコンにて、弊社公式サイト「スマホランチャー製品サポート AMEX-SL01/SL01a/SL02」ページよりアップデートファイルをダウンロードし、ZIPファイルを解凍してください。
2. 解凍したファイル「SignedLocal\_WWEasyConnect.TW12.6.9-ad0ec04ea-202301121134.release.apk」を初期化したUSBメモリ内に移動またはコピーします。

## 2 アップデートの実施

- ・これより車内での作業になります。お車を停車させ、エンジン始動状態で作業を行ってください。
- ・アップデート作業中は、電源を切らないでください。
- ・作業完了までUSBメモリは抜かないでください。

3. USBケーブルにUSBメモリを奥まで差し込みます。  
※ケーブルは2口ありますが、どちらを使用しても構いません  
※正常に認識されると、下図の通り、画面上部に”USBアイコン”が表示されます





※CarbitLink(旧: EasyConnection)アプリは、本機のバージョンによりアプリ名の表記が異なります。  
旧表記: EasyConnection、新表記: ミラーリング

## アップデートの実施手順

4. スマホランチャー画面より「APKインストーラーアプリ」を開きます。




※CarbitLink(旧: EasyConnection) アプリは、本機のバージョンによりアプリ名の表記が異なります。  
旧表記: EasyConnection、新表記: ミラーリング



※CarbitLink (旧: EasyConnection) アプリは、本機のバージョンによりアプリ名の表記が異なります。  
旧表記: EasyConnection、新表記: CarbitLink

5. APKインストーラーアプリ画面上部の「USBまたはUSB1」をタッチするとUSBメモリの内容が表示されます。手順2でUSBに入れたアップデートファイルが表示されます。




## アップデートの実施手順

6. 「SignedLocal\_WWEasyConnect.TW12.6.9-ad0ec04ea-202301121134.release.apk」をタッチするとインストールの準備がはじまります。
7. インストールの準備が完了すると、画面右下に「インストール」のボタンが表示されますのでタッチをします。




8. 自動でインストールが始まり（約10秒程）で画面に「インストールしました」と表示されアップデートが完了となります。USBメモリを抜いてください。



## アップデートの実施手順

9. スマホあるいはWi-Fiルーターなどからテザリングを行い、本機にインターネット環境を与えてください（モニター右上にWi-Fiアイコンが出てきます）。CarbitLink（旧：EasyConnection）アプリを開くと、以下の画面が表示され自動でオンライン認証が始まります。



10. 認証が完了すると、通常画面に戻ります。こちらでアップデートは完了です。



「バージョン確認の方法」よりCarbitLink（旧：EasyConnection）アプリのバージョン情報を確認してください。